

Die Software MC4 (iOS) ist eine iPad gestützte Video-Aufzeichnungsanwendung zur Erstellung von gerichtsverwertbarem Videomaterial.

Zur Strukturierung Ihrer Daten können Sie beliebige Projekte anlegen. In diesen Projekten sammeln Sie Ihre beliebig viele ihrer einzelnen Aufnahmen. So können Sie sehr einfach den Überblick behalten. Die so erstellten Projekte können später gegebenenfalls komplett mit allen in darin befindlichen Aufnahmen exportiert werden.

Für die Aufnahmen werden die internen Kameras sowie das Mikrofon des iPad genutzt. Zusätzlich kann ein externes Bluetooth Mikrofon mit integriertem Lautsprecher angebunden werden.

Während der Aufnahme kann die Videovorschau abgeschaltet werde.

Es ist auch möglich nur den Ton ohne das Video dabei aufzuzeichnen.

Sie können eine maximale Aufnahmelänge definieren, nach der die Aufzeichnung automatisch gestoppt wird.

Für die Gerichtsverwertbarkeit sowie als Manipulationsschutz werden beim Speichern der Aufnahmen generell zusätzliche Hashwerte errechnet, damit eventuelle Manipulationen an den Dateien angezeigt werden können.

Projekte fassen mehrere Aufnahmen zu einem Daten-Paket zusammen, und erleichtern so die Verwaltung Ihrer Daten und Aufnahmen.

Updates von diesem Handbuch finden Sie unter:

Deutsch: <u>https://www.cover-your-code.com/de/hard-und-softwarepakete</u>

Englisch: https://www.cover-your-code.com/en/hard-und-softwarepakete

# **1.** Installation und Initiale Einrichtung

Nach der Installation der Anwendung müssen vom Nutzer noch Freigaben erteilt werden. Diese sind für eine reibungslose Funktion unbedingt notwendig

Beim ersten Start der Anwendung wird die Freigabe auf folgende Resourcen abgefragt:

- Kamera
- Mikrofon
- Standort, notwendig wenn dieser in den Metadaten der Aufnahmen verwendet werden soll.

Anschließend wird das Einstellungsfenster geöffnet.

		Darf Multi Capture v4"		
Benutzergruppe des Programm Aufnahmemode: Schnell	dei Die	inen Standort verwenden? es ist eine zusätzliche Option der		
1. Informationsfeld	App. ist I	App. Für die Funktion des Programmes ist Ihre Zustimmung nicht notwendig. Wenn Sie Ortsangaben in den		
2. Informationsfeld	Läuft k	benötigen wir Ihre Zustimmung.		
Spezifische Informationsfelder I	Testumfang 🛛 🕇 G			
	vorlaufzeit dei			
Videoqualität				
Anzeige der Aufnahmezeit im K				
Standort der Aufnahme speiche		Einmal erlauben		
Kamerabild während Aufnahme	Beim	n Verwenden der App erlauben		
Maximale Aufnahmedauer einst		Weiter Nicht erlauben		
Maximale Aufnahmedauer				180 Minuten

# 1.1 Einstellungen (A00)

◄ TestFlight 11:38 Dienstag 29. Nov.		<b>२</b> 81% <b>—</b> )∙
Einstellungen	Aufnahme	
SYSTEM	AUFNAHME	
Image: Organization of the second sec	Videoqualität	A02 1920x1080 >
☐ Informationsfelder	Anzeige der Aufnahmezeit im Kamerafenster	A03 🚺
🗇 Sytemmarker	Standort der Aufnahme speichern	A04 🚺
ப் Multi Capture Center	Kamerabild während Aufnahme abschalten	A05
APP STORE	Maximale Aufnahmedauer einstellen	A06
S Abonnements	Maximale Aufnahmedauer	A07
SEDVICE		50 Minuten
Üher uns	AUDIO	
Rechtliche Hinweise	Bluetoothmikrofon automatisch benutzen	A08
Nutzungsbedingungen		
Datenschutz		
Support		
	A00	
O Aufnahme	🕨 Wiedergabe 🕜 Export 🔅 Einstellungen	? Hilfe

Screenshot 1: Einstellungen Aufnahme

- A01 Auswahl der Optionen für die Audio- und Videoaufzeichnung
- A02 Videoqualität, Einstellung der gewünschten Videoauflösung. Die Kamera Hardware stellt die maximale Begrenzung dar.
- A03 Anzeige der Aufnahmezeit im Aufnahmemodus aktivieren bzw. deaktivieren
- A04 Standort (geografische Position bei der Aufnahme) speicher aktivieren bzw. deaktivieren
- A05 aktivieren bzw. deaktivieren des Vorschaubildes während der Aufnahmebeginn
- A06 aktivieren bzw. deaktivieren Einer maximalen Aufzeichnungsdauer
- A07 Festlegen der maximalen Aufzeichnungsdauer
- A08 Automatische Nutzung des Bluetoothmikrofones aktivieren

◄ TestFlight 10:16 Freitag 25. Nov.			• <del>?</del> 95 % 🗩)
Einstellungen	Inform	mationsfelder	
SYSTEM	BENUTZERGRUPPE DES PROGRAMMES ÄNDERUNGEN IN DIESEM ABSCHNITT WERDEN NU	R BEI NEUEN PROJEKTEN WIRKSAM	
Aufnahme	Benutzergruppe des Programmes	B02	Einfacher Nutzer >
$\Box$ Informationsfelder <b>B01</b>		DO2 Infa1	
🔗 Sytemmarker			
பு Multi Capture Center	2. Informationsfeld	B04 Info2	
	Spezifische Informationsfelder bearbeiten	B05	
APP STORE			
S Abonnements			
SERVICE			
Über uns			
Rechtliche Hinweise			
Nutzungsbedingungen			
Datenschutz			
Support		A00	
O Aufnahme	Wiedergabe Steport	Einstellungen	? Hilfe

Screenshot 2: Einstellungen\_Informationsfelder

In den Einstellungen im Abschnitt "Informationsfelder" werden standardisierte Vorgabewerte, die für jedes neue Projekt definiert.

Änderungen in diesem Abschnitt wirken sich erst auf Neue Projekte aus.

- **B02** Mit der Auswahl der Benutzergruppe wird der Aufnahmemodus sowie die per Default festgelegten Informationsfelder festgelegt.
  - Einfacher Nutzer
  - Polizei
  - Gericht
  - Medizinischer Bereich
  - Beratung

B03/04 Festlegung der Beschriftung der ersten beiden Informationsfelder als einfacher Nutzer. Für andere Nutzergruppen können entsprechende Vorlagen ausgewählt werden.

B05 Hier können weitere individuelle Informationsfelder erstellt, bearbeitet und gelöscht werden.
 Bei der Bearbeitung eines einzelnen Informationsfeldes kann festgelegt werden, ob dieses als Overlay bei der Aufnahme im Vorschaufenster (ober rechts) angezeigt werden soll.
 Außerdem kann hier die Beschriftung des Feldes sowie ein vorgegebener Standardwert eingegeben werden. Ebenfalls ist es möglich ein Informationsfeld zu einem Pflichtfeld zu machen.

13:34 Dienstag 29. Nov.				🔍 🗟 Lädt nicht 🗖
141				
N 🐂 🖉				
Einstellungen				
SYSTEM	Einfacher Nutzer			
O Autnahme	Polizei			
D Informationsfelder	Gericht			
Sytemmarker				
🖞 Multi Capture Center	Medizinischer Bereic	n		
	Beratung			
APP STORE	Ausbildung			
③ Abonnements				
Über uns				
Rechtliche Hinweise				
O Aufnahme	▶ Wiedergabe	🖉 Export	Einstellungen	🕐 Hilfe

Screenshot 3: Vordefinierte Nutzergruppen

TestFlight 11:38 Dienstag 28. Nov.		ক ৪1 %	
Einstellungen			
	Informationsfelder (8 von 10)		
SYSTEM	Dienststelle		
Aufnahme	Aktenzeichen		
Informationsfelder	Gericht		
Sytemmarker	Staatsanwaltschaft		
ம் Multi Capture Center	Beschuldigte/r		
	Pflichtfeld		
APP STORE	realen		
③ Abonnements	Anwaltschaft		
SERVICE	Richter/in		
Über uns			
Rechtliche Hinweise			
Nutzungsbedingungen			
Datenschutz			
Support	Informationsfeld hinzufügen	😫 Lade Vorlage 🎁 Alle löschen	
Download Dokumentation	► Wiedergabe	🔅 Einstellungen 🕜 Hille	

Screenshot 5: Informationsfelder (Polizei)



Screenshot 8: Informationsfelder (Beratung)

Version: 1.4 vom 30.11.22

TestFlight 11:38 Dienstag 29. Nov.					<del>\$</del> 81 % 🔲
4					
Einstellungen					arbeiten
	Informationsfelder	(8 von 10)			
SYSTEM	Dienststelle				>
(a) Aufnahme	Aktenzeichen				>
D Informationsfelder	Gericht				>
Ø Sytemmarker	Staatsanwaltsc	haft			>
1 Multi Capture Center	Beschuldigte/r				>
APP STORE	Zeuge/in				>
③ Abonnements	Anwaltschaft				>
	Richter/in				>
Über uns					
Rechtliche Hinweise					
Datenschutz					
Support				Alle löschen	
Download Dokumentation	▶ Wiedergabe	🖉 Export	🔅 Einstellungen	🕐 Hilfe	

*Screenshot 4: Informationsfelder (Gericht)* 

4:30 Dienstag 29. Nov.		• 🖶 77 % 🛄
4		
Einstellungen	< Informationsfelder	Bearbeiten
	Informationsfelder (16 von 10)	
SYSTEM	Untersuchung	
Aufnahme	Fragebogen Nr.	
D Informationsfelder	Abteilung	
🖉 Sytemmarker	Arzt	
🖞 Multi Capture Center	Vorerkrankungen	
	Ernährung	
③ Abonnements	Gewicht	
	Größe	
Über uns	Beruf	
Rechtliche Hinweise	Hobby	
	Sport	
	Familienumfeld	
	Informationsfeld hinzufügen	e Vorlage 🎁 Alle löschen
Download Dokumentation	▶ Wiedergabe 🖉 Export 🍅 Einst	ellungen

Screenshot 6: Informationsfelder (medizinischer Bereich)

4-50 DEBIG 25. NOV.				••// <b>*</b> •
Einstellungen	< Information	nsfelder ler (4 von 10)		
SYSTEM	Gruppe			
Aufnahme	Schüler			
Informationsfelder	Schüler			
🔗 Sytemmarker	Schüler			
ற் Multi Capture Center				
APP STORE				
③ Abonnements				
SERVICE				
Über uns				
Rechtliche Hinweise				
			😫 Lade Vorlage	
Download Dokumentation	► Wiedergabe	Export	🔅 Einstellungen	Hilfe

Screenshot 7: Informationsfelder (Ausbildung)

### Details zu **B05**

14:51 Dienstag 29. Nov.			● 🗢 Lädt nicht 🛄)
Einstellungen	Zurück	Informationsfeld bearbeite	n Speichern
SYSTEM			
🗿 Aufnahme	Zeige Informationsfeld in Ov	verlays D02	
 	Name des Informationsfelde	es D03 C	vienststelle
	Pflichtfeld	D04	
	Informationsfeld nicht expo	rtieren D05	
山 Multi Capture Center	Standardwert	D06	
APP STORE			
③ Abonnements			
SERVICE			
Über uns			
Rechtliche Hinweise			
Nutzungsbedingungen			
Datenschutz			
Support			
		A00	
O Aufnahme	🕨 Wiedergabe 🛛 🖉 Ex	port 🔅 Einstellunge	en ? Hilfe

Screenshot 9: Individuelle Bearbeitung der Informationsfelder

- D02 Festlegen ob das jeweilige Informationsfeld in der Video-Overlays angezeigt werden soll
- D03 Beschriftung des jeweilige Informationsfeldes
- D04 Festlegen ob das Ausfüllen des jeweiligen Informationsfeldes verpflichtend ist
- D05 Festlegen ob das jeweilige Informationsfeld mit exportiert werden soll
- D06 Festlegen eines Vorgabewertes für das jeweilige Informationsfeld

◄ TestFlight 11:38 Dienstag 29. Nov.			중 81 % ■〕
Einstellungen		Sytemmarker	
SYSTEM	SYTEMMARKER 1		
(d) Aufnahme	Systemmarker einschalten		
☐ Informationsfelder	Titel	C03	Marker 1
Sytemmarker C01	Anzeige der Marker im Video	C04	
ப் Multi Capture Center	Dauer des Markers bei Aufnahme	C05	5 Sekunden >
ADD STORE	Vorlaufzeit	C06	3 Sekunden >
<ul><li>S Abonnements</li></ul>	Farbe des Markers bei Aufnahme		<b>—</b> >
	SYTEMMARKER 2		
Über uns	Systemmarker einschalten		
Rechtliche Hinweise	Titel		Marker 2
Nutzungsbedingungen	Anzeige der Marker im Video		
Datenschutz	Dauer des Markers bei Aufnahme		5 Sekunden >
Support	Vorlaufzeit		3 Sekunden >
	Farhe des Markers hei Aufnahme	A00	
O Aufnahme	Wiedergabe 🖉 Export	Einstellungen	? Hilfe

Screenshot 10: Einstellungen Marker

- **C01** Bearbeitungsoptionen für die Systemmarker 1 5
- C02 Aktiviert bzw. deaktiviert den Marker für die Aufnahme- und Wiedergabeansicht
- C03 Bestimmt die Vorgabebeschriftung des Markers.
- C04 Legt fest, ob die Marker im Vorschaufenster dargestellt werden
- C05 Legt den Vorgabewert für die Dauer eines Markers festgelegt
- C06 Legt eine Vorlaufzeit für den Marker fest, um Reaktionszeiten zu kompensieren
- C07 Farboption für den Marker bearbeiten

✓ TestFlight 11:38 Dienstag 29. Nov.			🗢 81 % 🔲 -
Einstellungen		Multi Capture Center	
SYSTEM			
🗿 Aufnahmè	MCC-Serveradresse	E02 Erforderlich	
☐ Informationsfelder	Benutzername	E03 Erforderlich	
🔗 Sytemmarker	Passwort	E04 Erforderlich	
ப் Multi Capture Center <mark>E() 1</mark>			
	Zugang überprüfen	E05	
Abonnements FOG			
Uber uns EU /			
Rechtliche Hinweise E08			
Nutzungsbedingungen E09			
Datenschutz E10			
Support E11		A00	
O' Aufnahme	► Wiedergabe	ort 🔅 Einstellungen	? Hilfe

Screenshot 11: Einstellungen\_MCC

- E01 Eingabe der Zugangsdaten für die Nutzung der App in Zusammenhang mit Multi Capture Center (MCC) als Datenbank-, Backup- und Verwaltungsserver (kostenpflichtig zu erwerben über www.cover-your-code.com)
- E02 Eingabe der Serveradresse in Form von <u>http://Serveradresse</u>
- E03 Eingabe des Benutzernamens
- E04 Eingabe des Passwortes
- E05 Überprüfung der Daten auf Gültigkeit. Nach der erfolgreichen Überprüfung wir die Serveradressse grün dargestellt.
- E06 Darstellung der Daten Ihres Abonnements sowie der Zahlungsbedingungen
- E07 Informationen über den Hersteller
- E08 Rechliche Hinweise
- E09 Link zu den Lizenz- und Nutzungsbedingungen
- E10 Link zu den Datenschutzbedingungen
- E11 Link für den Support auf unsere Webseite

# 2. Aufnahme (F00)



Screenshot 12: Aufnahme Mode

- F01 Auswahlmöglichkeit internes oder externes Mikrofon bzw. Aktivierung des externen Mikrofons
- F02 Auswahl von der Front oder Rear Kamera sowie Audioaufnahme ohne Video
- F03 Video Vorschaufenster
- F04 Eingabefelder für Projekt und Aufnahmebezeichnung (blauer Text)
- F05 Start und Stop der Aufnahme
- F06 Marker setzen
- F07 Anzeige des Audiopegels

F08Aufnhamedauer, Anzeige der restlichen Speicherkapazität, Mode sowie der<br/>Videoauflösung

# 2.1 Aufnahme



Screenshot 13: Aufnahme mit Vorschau

Screenshot 14: Aufnahme ohne Vorschau

Vor dem Start der Aufnahme kann das Mikrofon F01 (intern, extern) sowie die Kamera F02 (Front, Rear) ausgewählt werden.

Vor der Nutzung des externen Mikrofons ist dieses mit dem iPad über Bluetooth zu koppeln.

Für die Aufnahme kann in den Einstellungen vorgegeben werden, ob die Vorschau genutzt wird oder ausgeblendet A05 wird. In diesem Fall wir das Vorschaufenster mit eine roten Farbfläche gefüllt.

Beim Start der Aufnahme wird aus dem Start-Button ein Stop-Button.

Während der Aufnahme können beliebig viele Marker F06 gesetzt werden. Hierzu stehen 5 verschiedene, in den Einstellungen konfigurierbare C01, Marker zur Verfügung. Diese können nach dem Abschluss der Aufnahme noch bearbeitet werden.

Die Anzeige der Aufnahmedauer (recht unten im Vorschaufenster) kann in den Einstellungen A03 aktiviert bzw.deaktiviert werden.

Vor dem Start der Aufnahme können die Projektbezeichnung sowie die Aufnahmeinformationen bearbeitet werden F04.

Abhängig von der Einstellung des Aufnahmemodus sowie der Informationsfelder in den Einstellungen sind sämtliche vorhandenen Pflichtfelder (rote Schrift, gelbes Warnsymbol) vor dem Start der Aufnahme anzugeben.

# 3. Wiedergabe (G00)



Screenshot 15: Wiedergabemodus

- G01 Bearbeitungssperre / Bearbeitungsschutz
- G02 Bearbeitungsmenü
- G03 Zeitachse der Aufnahme
- G04 Wiedergabesteuerung

In der Wiedergabeansicht wird automatisch die letzte Aufnahme angewählt.

Auf der Zeitachse wird der zeitliche Verlauf der Aufnahme dargestellt. Mit den vorund zurück Buttons können die nächsten Marken direkt angesprungen werden.

Auch in dieser Ansicht können Marker nachträglich gesetzt werden.

Im Bearbeitungsmenü G02 können drei Detailseiten eingeblendet werden.

- Allgemein
- Allgemeine Aufzeichnungsinformationen
- Marker

Um eine versehentliche Änderung der Daten zu vermeiden, ist die Bearbeitung der Daten als Vorgabe gesperrt. Die Freigabe der Bearbeitung erfolgt mit dem Schalter G01.

#### TestFlight 12:16 Dienstag 18. Jan 🖲 🗟 🎧 🖬 Lädt nicht 🗖 C $\square$ Bearbeitung gesperrt Rolle: Einfacher Nutzer / Schnell Video + Audio Aufnahmeart: Angelegt am: 18.01.2022 12:10:27 Datum\_2022-01-1... Titel: Aufnahmebeginn: 18.01.2022 12:10:27 Aufnahmeende: 18.01.2022 12:10:48 00:00:20 Aufnahmedauer: Aufnahme unterbrochen? Nein Dateigröße 40,7 MB Gerichtsverwertbar ? nicht geprüft 00:00:20 Marker 5 Projekt: $\bigcirc$ $\mathcal{C}_2 \mathcal{C}_3$ 18.01.2022 12:06:25 К 5 -01-18\_12-10-27 Aufnahme: Einstellungen

## 3.1.1 Allgemein, Projektdaten

Screenshot 16: Bearbeitung allgemeiner Daten (Projekt)

In den allgemeinen Details kann die Projektbezeichnung/Titel bearbeitet werden.

Die Darstellung des Standortes der Aufnahme kann in den Einstellungen aktiviert bzw. deaktiviert werden.

## 3.1.2 Aufnahme bezogene Informationen



*Screenshot 17: Bearbeitung individueller Datenfelder (Aufnahme)* 

In der Darstellung der allgemeinen Aufzeichnungsinformationen können sämtliche Datenfelder nachträglich bearbeitet werden.

## 3.1.3 Marker



Screenshot 18: Bearbeitung der Marker



Screenshot 19: Bearbeitung der Markerfarbe

In der Detailansicht der Marker werden alle Marker in einer Listenansicht gezeigt.

Nach der Auswahl eines Markers kann dieser weiter bearbeitet werden.

- Ansicht ein- bzw. ausschalten
- Marker Bezeichnung
- Farbe
- Notiz
- Beginn auf der Zeitachse
- Länge des Markers

# 4. Export (H00)

# 4.1 **Projektinformationen (H02)**

13:31 Mittwoch 30. Nov.				• 🗢 Lädt nicht 🔲
				Bearbeitung gesperrt
Projekt bearbeiten			Demo	
PROJEKT		Rolle:	Einfacher Nutzer / Schr	nell
Projektinformationen	H02	Angelegt am:	20 11 2022 12:43:20	
Aufnahmen	H03		23.11.2022 12.43.23	
		Projekttitel:	Demo	)
EXPORT		Anzahl der Aufnahmen:	5	
Projekte uploaden	H04	Gesamtdateigröße	176 MB	
LÖSCHEN				
Projekte löschen	H05	✓ Das Projekt ist bereit für	den Export	
Projekt: Demo				
erstellt am: 29.11.2022 12:45:	15			
O Aufnahme	I	► Wiedergabe	port 🄅 Einstellungen	? Hilfe

Schaubild 1: Export - Projektionformationen

- H01 Auf der Seite "Export" kann zunächst unten links das gewünschte Projekt ausgewählt werden.
- H02 Auf der Linken Seite werden die zum Projekt gehörenden Informationen ausgewählt
- H03 Hier finden Sie eine Auflistung aller zu diesem Projekt gehörenden Aufnahmen mit Detailangaben und Thumbnail. Die Bearbeitung von Aufnahmen ist zur Erhaltung der Datenkonsistenz nach erfolgtem Export gesperrt.

Für den Fall, dass Pflichtfelder nicht ausgefüllt sind, wird ein Warnhinweis in Form eines Warndreiecks angezeigt. Dieses trifft sowohl für das gesamte Projekt, als auch für einzelne Aufnahmen zu.

#### 13:32 Mittwoch 30. Nov. ᅙ Lädt nicht 🔲 Bearbeitung gesperrt Projekt bearbeiten E Demo Aufnahme Datum\_2022-11-30\_12-15-01 30.11.2022 12:15:01 erstellt am Dauer 00:00:06 Aktenzeichen Demo0815 Projektinformationen Max Mustermann Name Aufnahme Aufnahmen Nein exportiert? Aufnahme Datum\_2022-11-29\_12-44-59 erstellt am 29.11.2022 12:44:59 00:00:10 Dauer Projekte uploaden Aktenzeichen Demo0815 Max Mustermann Name Exportiert am: 29.11.2022 12:46:09 Bearbeitung gesperrt, da die Aufnahme bereits Projekte löschen Datum\_2022-11-29\_12-44-49 Aufnahme erstellt am 29.11.2022 12:44:49 Dauer 00:00:03 Aktenzeichen Demo0815 Max Mustermann Name Bearbeitung gesperrt, da die Aufnahme bereits Projekt: 29.11.2022 12:45:15 erstellt am: 🧭 Export O Aufnahme ▶ Wiedergabe Einstellungen ? Hilfe

# 4.2 Aufnahmen (H03)

Screenshot 20: Export - Aufnahmen

# 4.3 Projekt Upload (H04)

13:32 Mittwoch 30. Nov.			<ul> <li>         Cädt nicht □      </li> <li>         Bearbeitung gesperrt      </li> </ul>		
Projekt bearbeiten	Bitte wählen Sie aus, welche Projekte exportiert werden sollen				
PROJEKT		An	meldung: ios		
Projektinformationen	V Demo		01		
Aufnahmen					
EXPORT					
Projekte uploadeň					
LÖSCHEN					
Projekte löscheň					
	I02	I03			
	Upload zu MCC	Upload auf Datenträger			
Projekt: Demo V erstellt am: 29.11.2022 12:45:15					
O Aufnahme	► Wiedergabe	Einstellungen	Hilfe		

Screenshot 21: Export - Projekt uploaden

- I01 Wählen Sie das Projekt aus, welches Sie exportieren bzw. auf den MCC Server laden wollen.
- IO2 Starten Sie den Upload auf den MCC Server
- IO3 Starten Sie den Export auf einen lokalen Datenträger

13:34 Mittwoch 30. Nov.		🍳 🗢 Lädt nicht 🔲
		Bearbeitung gesperrt
Projekt bearbeiten	Bitte wählen Sie aus, welche Projekte exportiert werden so	ollen
PROJEKT		Anmeldung: ios
Projektinformationen	√ Demo	
Aufnahmen		
EXPORT		
Projekte uploaden		
LÖSCHEN		
Projekte löscheň		
	Projekt: Demo Aufnahme  2/5: Datum_2022-11-30_12-22-11	
Projekt: Demo 2 ∨ erstellt am: 30.11.2022 13:33:08		
Aufnahme	Viedergabe 🕜 Export 🏟 Einstellungen	? Hilfe

Screenshot 22: Export zu einem MCC Server läuft

Sie bekommen während des Uploads Informationen über den Fortgang der Funktion

13:32 Mittwoch 3	0. Nov.					🔍 🗢 Lädt nicht 🔲
	Ab	brechen				Bearbeitung gesperrt
Pro	jekt beark		Wähle einen neue	en Ort zum Sichern des Obj	ekts aus.	sollen
PROJEKT			Dat	um_2022-11-29_12-43	-29	
Projektinfo	rmationen	iCloud Drive				
Aufnahmer	a 🚺	Auf meinem il	Pad			
EXPORT						
Projekte up	bloaden					
LÖSCHEN						
Projekte lös	scheň					
Projekt: [ erstellt am: 2						
l					Einstellur	

Handbuch Multi Capture v4 (iOS)

Screenshot 23: Export auf einen lokalen Datenträger

Wählen Sie den Zielort für den lokalen Datenexport aus.

# 4.4 Projekte löschen (H05)

13:35 Mittwoch 30. Nov.			● ᅙ Lädt nicht 🔲)
			<b>(</b> )
			Bearbeitung gesperrt
Projekt bearbeiten	Bitte wählen	ht werden sollen	
PROJEKT	V Demo 2		
Projektinformationen	Angelegt am:	30.11.2 Domo	022 13:32:45
Aufnahmen	Anzahl der Auf	nahmen: 2	2
EXPORT	Exportiert am:	30.11.2	D22 13:34:51
Projekte uploaden	V Demo		
	Angelegt am: Projekttitel:	29.11.2 Demo	022 12:43:29
LÖSCHEN	Anzahl der Auf Gesamtdateigr	nahmen: 5 öße 176 MF	3
Projekte löschen	Exportiert am:	30.11.2	) 022 13:35:12
		Ausgewählte Projekte lösche	
Projekt: Demo 2 V erstellt am: 30.11.2022 13:33:08			
Aufnahme	► Wiedergabe	xport 🔅 Einstellunger	<b>?</b> Hilfe

Screenshot 24: Export - Projekte löschen

Wählen Sie die zu löschenden Projekte und starten Sie den Löschvorgang.

# 4.5 Hilfe

Aufruf der Hilfefunktion durch Anzeige des Handuches

# Inhaltsverzeichnis

1. Installation und Initiale Einrichtung	3
1.1 Einstellungen (A00)	4
2. Aufnahme (F00)	10
2.1 Aufnahme.	11
3. Wiedergabe (G00)	12
3.1.1 Allgemein, Projektdaten	13
3.1.2 Aufnahme bezogene Informationen	14
3.1.3 Marker	15
4. Export (H00)	16
4.1 Projektinformationen (H02)	16
4.2 Aufnahmen (H03)	17
4.3 Projekt Upload (H04)	18
4.4 Projekte löschen (H05)	21
4.5 Hilfe	22